

Inhaltsverzeichnis

|                                                         |    |
|---------------------------------------------------------|----|
| 1. Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceReadConfirmation ..... | 2  |
| 2. Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceNamespaceManager ..... | 5  |
| 3. Handbuch:Erweiterung/BlueSpicePageAssignments .....  | 11 |
| 4. Handbuch:Erweiterung/FlaggedRevs .....               | 15 |
| 5. Referenz:BlueSpiceReadConfirmation .....             | 23 |

# Lesebestätigung

Namensräume können so konfiguriert werden, dass beim Aufruf einer Seite eine Lesebestätigung eingefordert werden kann. Diese Aufforderung erscheint dann für alle Benutzer, die [einer Seite zugewiesen sind](#).

## Inhaltsverzeichnis

|   |                                                                    |   |
|---|--------------------------------------------------------------------|---|
| 1 | <a href="#">Lesebestätigung aktivieren</a>                         |   |
| 2 | <a href="#">Anzeige</a>                                            | 3 |
| 3 | <a href="#">Verwaltung der Lesebestätigungen</a>                   |   |
| 4 | <a href="#">Lesebestätigung im Zusammenhang mit Seitenfreigabe</a> |   |
| 5 | <a href="#">Weiterführende Links</a>                               |   |

## Lesebestätigung aktivieren

Bevor eine Bestätigungsaufforderung für das Lesen auf einer Seite angezeigt wird, muss BlueSpiceReadConfirmation für den Namensraum aktiviert sein, zu dem die Seite gehört. Dies kann in der [Namensraumverwaltung](#) eingestellt werden.

Namensraumverwaltung

☐ Diskussionsnamensräume ausblenden

Tabelle exportieren

| ID | Namensraum           | Seiten | Unterseiten | Inhalt<br>Namensraum | Kategorie<br>prüfung | Abgesicherte<br>Zuweisungen | Page<br>Template | Visuelle<br>Bearbeitung | Bewertung | Empfehlung | Lesebestätigung | MediaWiki | FlaggedRevs | Aktionen                                    |
|----|----------------------|--------|-------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------|-----------|-------------|---------------------------------------------|
| 0  | (Seiten)             | 60     | ✓           | ✓                    | ✗                    | ✗                           | ✓                | ✓                       | ✓         | ✗          | ✓               | ✓         | ✗           | <div><div></div><div>Bearbeiten</div></div> |
| 1  | Diskussion           | 0      | ✓           | ✗                    | ✗                    | —                           | —                | ✗                       | —         | —          | ✗               | ✗         | ✗           |                                             |
| 2  | Benutzer             | 12     | ✓           | ✗                    | ✗                    | ✗                           | ✓                | ✓                       | ✓         | ✗          | ✗               | ✓         | ✗           |                                             |
| 3  | Benutzer_Diskussion  | 0      | ✓           | ✗                    | ✗                    | —                           | —                | ✗                       | —         | —          | ✗               | ✗         | ✗           |                                             |
| 4  | BlueSpice            | 4      | ✓           | ✗                    | ✗                    | ✗                           | ✓                | ✗                       | ✓         | ✗          | ✗               | ✓         | ✗           |                                             |
| 5  | BlueSpice_Diskussion | 0      | ✓           | ✗                    | ✗                    | —                           | —                | ✗                       | —         | —          | ✗               | ✗         | ✗           |                                             |
| 6  | Datei                | 86     | ✗           | ✗                    | ✗                    | ✗                           | ✗                | ✗                       | ✓         | ✗          | ✗               | ✓         | ✗           |                                             |
| 7  | Datei_Diskussion     | 0      | ✓           | ✗                    | ✗                    | —                           | —                | ✗                       | —         | —          | ✗               | ✗         | ✗           |                                             |
| 8  | MediaWiki            | 12     | ✓           | ✗                    | ✗                    | ✗                           | ✗                | ✗                       | ✗         | ✗          | ✗               | ✗         | ✗           |                                             |
| 9  | MediaWiki_Diskussion | 0      | ✓           | ✗                    | ✗                    | —                           | —                | ✗                       | —         | —          | ✗               | ✗         | ✗           |                                             |
| 10 | Vorlage              | 24     | ✓           | ✗                    | ✗                    | ✗                           | ✗                | ✗                       | ✓         | ✗          | ✗               | ✗         | ✗           |                                             |
| 11 | Vorlage_Diskussion   | 0      | ✓           | ✗                    | ✗                    | —                           | —                | ✗                       | —         | —          | ✗               | ✗         | ✗           |                                             |

Lesebestätigung in einem Namensraum aktivieren

## Anzeige

Nach jeder Seitenversionierung wird den zugewiesenen Benutzern die Hinweisbox zur Lesebestätigung angezeigt. Nach dem Aktivieren des Kontrollkästchens "Ja, ich habe diesen Artikel vollständig gelesen" und Klick auf "Bestätigen", wird die Seite von diesem Benutzer als gelesen markiert.

Lesebestätigung

☐ Ja, ich habe diese Seite vollständig gelesen.

Aufforderung zur Lesebestätigung

## Verwaltung der Lesebestätigungen

Wiki-Admins können eine Übersicht aller Lesebestätigungen sehen. Diese Informationen sind in der [Zuweisungsverwaltung](#) enthalten.

# Zuweisungsverwaltung

| Tabelle exportieren ▾        |                       |          |          |
|------------------------------|-----------------------|----------|----------|
| Seitentitel                  | Zuweisungen ↓         | Gelesen? | Aktionen |
| QM:Sales Manager             | Sarah Naumann, ...    |          |          |
| QM:Erstellung eines Angebots | Maik Kalb,  Mar...    |          |          |
| QM:Korrekturmaßnahmen        | Maik Kalb             |          |          |
| QM:Geschäftsführung          | Horst Schreiber,  ... |          |          |

Zuweisungsverwaltung

Die Bestätigungsinformationen für das Lesen finden Sie in den Spalten *Gelesen?* und *Aktionen*:

- *Lesebestätigung nicht aktiviert*: Im Namensraum dieser Seite ist die Funktion Lesebestätigung nicht aktiviert.
- *Nicht gelesen*: Zugewiesene Benutzer haben die Seite noch nicht als gelesen bestätigt.
- *Gelesen*: Alle zugewiesenen Benutzer haben die Seite als gelesen bestätigt.
- *Aktionen*: In der Aktionen-Spalte gibt es drei Aktionen zur Lesebestätigung:
  - (1) *Lesebestätigungs-Logbuch*: Link zum Logbuch für die Lesebestätigungen dieser Seite.
  - (2) *Lesebestätigung einfordern*: Die Benutzer werden an die Lesebestätigung erinnert.
  - (3) *Statusansicht*: Der Status der Lesebestätigung einzelner Benutzer wird angezeigt.



## Lesebestätigung im Zusammenhang mit Seitenfreigabe

Wenn in einem Namensraum gleichzeitig die Funktion [Freigabe](#) aktiviert ist, so wird die Lesebestätigung ausgelöst, wenn ein neuer Entwurf existiert.

Dies kann über [Serverkonfiguration geändert werden](#), sodass die Lesebestätigung erst erforderlich wird, nachdem der Seitenentwurf freigegeben wurde.

### Weiterführende Links

- [Seitenzuweisungen](#)

➔ Technische Referenz: BlueSpiceReadConfirmation

Namensraumverwaltung

Inhaltsverzeichnis

1 Wo finde ich die Namensraumverwaltung? ..... 6

2 Einen Namensraum erstellen ..... 6

3 Einen Namensraum bearbeiten ..... 9


4 Einen Namensraum löschen .....

5 Weiterführende Links .....

Die Namensraumverwaltung ermöglicht es, Namensräume zu erstellen und zu bearbeiten. Zusätzlich können hier die Einstellungen für einzelne Namensräume vorgenommen werden.

## Wo finde ich die Namensraumverwaltung?

Der Navigationslink zur Namensraumverwaltung befindet sich unter *Globale Aktionen > Verwaltung > Namensräume*. Dieser Link führt auf die Seite *Spezial:NamespaceManager*.



## Einen Namensraum erstellen

**Hinweis:** Wenn Sie vorher noch keine Namensräume erstellt haben, machen Sie sich zuerst mit dem [Konzept der Namensräume](#) vertraut um zu verstehen, wann es sinnvoll ist, einen Namensraum einzurichten. Obwohl es theoretisch möglich ist, eine große Anzahl von Namensräumen zu erstellen, unterstützt die Benutzeroberfläche von BlueSpice am besten eine Anzahl von 10-30 von Benutzern angelegten zusätzlichen Namensräumen. Wenn Sie mehr Namensräume benötigen, lässt sich das oft besser über mehrere Einzelwikis oder eine Wikifarm realisieren.

### Um einen neuen Namensraum zu erstellen:

1. **Klicken** Sie auf das "Plus"-Zeichen oberhalb der Namensraumliste.

## Namensraumverwaltung




☐ Diskussionsnamensräume ausblenden
 Tabelle exportieren ▾

| ID | Namensraum          | Seiten | Unterseiten | Inhaltsnamenraum | Kategorieprüfung | Abgesicherte Zuweisungen | Page Templates | Visuelle Bearbeitung | Bewertung | Empfehlungen | Lesebestätigung | Semantic MediaWiki | Flagged Revisions | Aktionen |
|----|---------------------|--------|-------------|------------------|------------------|--------------------------|----------------|----------------------|-----------|--------------|-----------------|--------------------|-------------------|----------|
| 0  | (Seiten)            | 60     | ✓           | ✓                | ✗                | ✗                        | ✓              | ✓                    | ✓         | ✗            | ✗               | ✓                  | ✗                 |          |
| 1  | Diskussion          | 0      | ✓           | ✗                | ✗                | —                        | —              | ✗                    | —         | —            | ✗               | ✗                  | ✗                 |          |
| 2  | Benutzer            | 12     | ✓           | ✗                | ✗                | ✗                        | ✓              | ✓                    | ✓         | ✗            | ✗               | ✓                  | ✗                 |          |
| 3  | Benutzer_Diskussion | 0      | ✓           | ✗                | ✗                | —                        | —              | ✗                    | —         | —            | ✗               | ✗                  | ✗                 |          |

Namensraum erstellen

- Geben** Sie einen Namen für den neuen Namensraum **ein**. Achten Sie hierbei auf möglichst kurze Bezeichnungen, da der Name Teil des Seitennamens der Seiten in diesem Namensraum wird. So lassen sich Seitennamen z.B. über Suchfelder im Wiki leichter eintippen. Auch Suchergebnisse und alle Arten von Seitenlisten werden so übersichtlicher dargestellt. *Beispiele:* QM (für den Namensraum "Qualitätsmanagement"), RM (für "Risikomanagement"). Optional kann auch ein Alias für den Namensraum angegeben werden. Dieser Name kann dann jederzeit im Wiki anstelle des eigentlichen Namens verwendet werden.
- Wählen** Sie die Namensraumoptionen, die Sie aktivieren möchten.

Abbrechen
Namensraum hinzufügen
Fertig

Namensraum-Name:

Alias:

☒ Unterseiten  
☒ Inhaltsnamensraum  
☐ Kategorieprüfung  
☐ Abgesicherte Zuweisungen  
☒ PageTemplates  
☒ Visuelle Bearbeitung  
☐ Bewertung  
☐ Empfehlungen  
☐ Lesebestätigung  
☒ Semantic MediaWiki  
☐ Freigabe

Eigenschaften eines Namensraums aktivieren

Standardmäßig werden häufig folgende Funktionen aktiviert: *Unterseiten*, *Inhaltsnamensraum*, *PageTemplates*, *Visuelle Bearbeitung*, *Semantic MediaWiki*. Beschreibung der Funktionen:

1. **Unterseiten:** Es können Unterseiten angelegt werden. Wenn diese Funktion deaktiviert ist, produziert die Syntax Seitenname/mitSchrägstrich keine Unterseite.
2. **Inhaltsnamensraum:** Diese Funktion bestimmt, dass ein Namensraum von bestimmten Erweiterungen berücksichtigt wird: -
  1. **Popups:** Popups werden nur in Inhaltsnamensräumen angezeigt.
  2. **BlueSpiceFoundation:** API für Watchlist-Liste wird nur in Inhaltsnamensräumen angezeigt.
  3. **BlueSpiceExtendedSearch:** Inhaltsnamensräume bekommen einen Boost und werden bevorzugt in der Trefferliste plziert
  4. **HitCounters:** Komplette Funktion wird auf Inhaltsnamenräume beschränkt. Andere Seiten werden als "0" gezählt.
  5. **ContentTransfer:** Kann optional auf den Einsatz in Inhaltsnamensräumen beschränkt werden.
  6. **BlueSpiceExtendedStatistics:** Bestimmte Namensraumauswahlfilter werden auf diesen Inhaltsnamensaum beschränkt.
  7. **PageForms**  
(siehe auch: [mediawiki.org/wiki/Manual:ContentHandler](https://mediawiki.org/wiki/Manual:ContentHandler))



3. **Kategorienprüfung:** Bei jedem Speichervorgang müssen Benutzer über eine Checkbox bestätigen, dass die Kategorien auf der Seite überprüft wurden, bevor die Seite gespeichert werden kann. Dies gilt für alle Seiten in diesem Namensraum und ist sinnvoll wenn ein Wiki hauptsächlich über manuelle Kategorisierung der Seiten durch die Benutzer organisiert ist.
  4. **Abgesicherte Zuweisungen:** Nur zugewiesene Benutzer können eine Seite bearbeiten. Die Zuweisung muss durch einen Benutzer mit *reviewer* oder *admin*-Rechten erfolgen.
  5. **PageTemplates**
  6. **Visuelle Bearbeitung:** Aktivierung der Bearbeitung mit dem visuellen Editor. Ist dies nicht aktiviert, können die Seiten nur im Quelltext-Modus bearbeitet werden. Wird diese Einstellung aktiviert, nachdem bereits Seiten im Namensraum existieren, dauert es einige Minuten, bis der visuelle Editor auf den Seiten funktioniert.
  7. **Bewertung:** Ermöglicht es den Benutzern, auf jeder Seite eine 1-bis-5-Sterne Bewertung abzugeben. Eine Übersichtsseite im Wiki zeigt bewertete Seiten nach Bewertung geordnet an.
  8. **Empfehlung:** Ermöglicht es den Benutzern, eine Seite zu empfehlen. Eine Übersichtsseite im Wiki zeigt empfohlene Seiten nach Anzahl der Empfehlungen an.
  9. **Lesebestätigung:** Zugewiesene Benutzer müssen über eine Checkbox jedesmal bestätigen, dass sie die Änderung an einer Seite gelesen haben.
  10. **Semantic MediaWiki:** Aktiviert die Funktionen der SemanticMediaWiki Erweiterungen. Dies ermöglicht es auch, die **Abfrage-Funktion von Semantic MediaWiki** auf einer Seite zu benutzen.
  11. **Freigabe:** Neue Versionen einer Seite werden zunächst als Entwürfe bearbeitet. Diese bleiben so lange bestehen, bis ein Benutzer mit Freigaberechten die Seite überprüft und genehmigt.
4. **Klicken** Sie *Fertig*. Der Namensraum ist nun angelegt.

**Hinweis:** Wenn Sie einen neuen Namensraum erstellen, wird gleichzeitig automatisch ein zugehöriger Diskussions-Namensraum erstellt. Dies ermöglicht es, zu jeder Wikiseite eine zugehörige Diskussionsseite im Wiki zu pflegen.

## Einen Namensraum bearbeiten

Über das Schraubenschlüssel-Symbol am Ende der Tabellenzeile können die Einstellungen eines Namensraumes nachträglich bearbeitet werden (1).

| Tabelle exportieren ▾             |              |        |             |                  |                   |                          |               |                      |           |              |                 |                    |          |          |
|-----------------------------------|--------------|--------|-------------|------------------|-------------------|--------------------------|---------------|----------------------|-----------|--------------|-----------------|--------------------|----------|----------|
| Diskussionsnamensräume ausblenden |              |        |             |                  |                   |                          |               |                      |           |              |                 |                    |          |          |
| ID                                | Namensraum   | Seiten | Unterseiten | Inhaltsnamenraum | Kategorienprüfung | Abgesicherte Zuweisungen | PageTemplates | Visuelle Bearbeitung | Bewertung | Empfehlungen | Lesebestätigung | Semantic MediaWiki | Freigabe | Aktionen |
| 3006                              | Minutes      | 17     | ✓           | ✓                | ✗                 | ✗                        | ✓             | ✓                    | ✗         | ✗            | ✗               | ✓                  | ✗        |          |
| 3007                              | Minutes_Talk | 0      | ✓           | ✗                | ✗                 | —                        | —             | ✗                    | —         | —            | —               | ✗                  | —        | 1 2      |
| 3010                              | QM           | 29     | ✓           | ✓                | ✓                 | ✗                        | ✓             | ✓                    | ✓         | ✓            | ✓               | ✓                  | ✓        | ✗        |

Namensraum bearbeiten

Bei einer Umbenennung eines Namensraums werden alle Seiten im Namensraum automatisch mit umbenannt.

Hierbei ist zu beachten, dass Links auf die umbenannten Seiten und Seitenlisten, die nach der ursprünglichen Namensraumbezeichnung filtern nicht umbenannt werden und daher nicht mehr funktionieren.

Namen von Diskussions-Namensräumen können nicht manuell geändert werden, ebenso Namen von Systemnamensräumen (Datei, MediaWiki, etc.).

## Einen Namensraum löschen

Es können nur Namensräume gelöscht werden, die von Benutzern erstellt wurden. Die entsprechende Schaltfläche (2) wird nur in solchen Namensräumen angezeigt.

Nachdem Sie auf das Löschen-Symbol geklickt haben, wird ein Dialogfeld geöffnet.

### Mögliche Optionen:

- *Werden gelöscht:* Der Namensraum, der Diskussionsnamensraum **und die zugehörigen Seiten** werden gelöscht.
- *Werden in "(Seiten)" verschoben:* Der Namensraum wird gelöscht, aber die Seiten werden in den Hauptnamensraum verschoben. **Existierende Seiten** mit gleichem Namen im Hauptnamensraum werden dabei überschrieben.
- *Werden mit dem Suffix "(von (Namensraum))" in "(Seiten)" verschoben:* Der Namensraum wird gelöscht, aber die Seiten werden mit Präfix umbenannt und in den Hauptnamensraum verschoben.

### Weiterführende Links

- [Referenz:BlueSpiceNamespaceManager](#)
- <https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Namespaces/de>
- [Das Konzept der Namensräume](#)

➔ [Technische Referenz: BlueSpiceNamespaceManager](#)

## Zuweisung

Die Erweiterung **PageAssignments** ermöglicht es, einer Seite verantwortliche Benutzer zuzuweisen. Zugewiesene Benutzer können als Ansprechpartner für eine Seite dienen. Zusätzlich können Zuweisungen benutzt werden, um [Lesebestätigungen](#) einzuholen. Ist in einem Namensraum die Funktion "Abgesicherte Zuweisungen" aktiviert, dann können nur zugewiesene Benutzer eine Seite bearbeiten.

### Inhaltsverzeichnis


|     |                                                |    |
|-----|------------------------------------------------|----|
| 1   | <a href="#">Seiten zuweisen</a>                | 12 |
| 2   | <a href="#">Zuweisungsverwaltung</a>           | 12 |
| 2.1 | <a href="#">Mögliche Aktionen</a>              |    |
| 3   | <a href="#">Abgesicherte Seitenzuweisungen</a> | 13 |
| 4   | <a href="#">Eigene Zuweisungen ansehen</a>     | 13 |
| 5   | <a href="#">Weiterführende Links</a>           |    |

## Seiten zuweisen

Um anderen Benutzern Seiten zuweisen zu können, benötigen Sie die entsprechenden Rechte. Diese werden über die Rollen *reviewer*, *admin* und *maintenanceadmin* im Wiki vergeben. Benutzer benötigen wiederum die entsprechenden Bearbeitungsrechte (Rolle *editor*), wenn sie die zugewiesenen Seiten bearbeiten möchten. Theoretisch können auch Benutzer mit Leserechten zugewiesen werden, welche die Seite dann allerdings nicht bearbeiten können.

So weisen Sie eine Seite einem Benutzer oder einer Gruppe zu:

1. **Klicken** Sie auf *Zuweisung bearbeiten* in den Seitenwerkzeugen.
2. **Tippen** Sie einen Benutzernamen oder eine Benutzergruppe in das Textfeld *Zuweisungen hinzufügen*.
3. **Klicken** Sie *Fertig*.
4. **Fügen** Sie weitere Benutzer oder Gruppen **hinzu** (optional).



## Zuweisungsverwaltung

Benutzer mit Zuweisungsrechten (Rolle: *reviewer*) können auf der Seite *Spezial: Zuweisungsverwaltung* eine Liste aller Seiten einsehen, denen Benutzer oder Gruppen zugewiesen sind. Diese Seite kann über den Menüpunkt *Verwaltung > Zuweisungen* unter *Globale Aktionen* geladen werden.

Hier können auch Zuordnungen bearbeitet und entfernt werden. Bearbeiten Sie die Zuordnung, indem Sie auf das Schraubenschlüssel-Symbol klicken, und löschen Sie die Zuordnung, indem Sie auf die Schaltfläche "X" klicken, wenn die Zuordnung ausgewählt ist.

| Seitentitel           | Zuweisungen       | Gelesen?    | Aktionen |
|-----------------------|-------------------|-------------|----------|
| Hauptseite            | Vhoesl            | Deaktiviert |          |
| Verkaufsprozess       | Reviewers         | Deaktiviert |          |
| Richtlinie:Leihgeräte | Keine Zuweisungen |             |          |

Zuweisungsverwaltung

## Mögliche Aktionen

Folgende Aktionen können ausgeführt werden:

- (1) Zuweisungen ändern
- (2) Zuweisungen löschen
- (3) Zuweisungslog und Lesebestätigungslog (falls aktiviert) einsehen
- (4) Lesebestätigung anfordern (falls aktiviert)



## Abgesicherte Seitenzuweisungen

In der [Namensraumverwaltung](#) kann zusätzlich konfiguriert werden, dass Seitenzuweisungen abgesichert sind. Wenn in einem solchen Namensraum eine Seite erstellt wird, ist diese nur bearbeitbar, nachdem für die Seite Zuweisungen erstellt wurden. Dies bedeutet, dass jede neue Seite von einem Benutzer in den Rollen *reviewer* oder *admin* erstellt werden sollte, denn nur diese haben die nötigen Rechte, um die Zuweisung vorzunehmen. Wird in diesem Namensraum eine Seite von einem Benutzer mit der Rolle *editor* erstellt, so kann diese Seite anschließend nicht von diesem Benutzer selbst weiter bearbeitet werden, außer es erfolgt eine nachträgliche Zuweisung durch einen *reviewer* oder *admin* Benutzer. Meine Seitenzuweisungen

## Eigene Zuweisungen ansehen

Alle Benutzer können die eigenen zugewiesenen Seiten anzeigen, indem sie im Benutzermenü auf *Zuweisungen* klicken.

Neu

Wi

Benutzerwerkzeuge

Benutzermenü bearbeiten

Aufgaben

Beobachtungsliste

Erinnerungen

Beiträge

Zuweisungen

Datenschutzzentrale

Profil

Benachrichtigungen (6)

Benutzer-Dashboard

Admin-Dashboard

Einstellungen

Abmelden



Benutzermenü

## Weiterführende Links

- [Referenz:BlueSpicePageAssignments](#)
- [Lesebestätigungen von zugewiesenen Benutzern einfordern](#)

➔ [Technische Referenz: BlueSpicePageAssignments](#)

➔ [Technische Referenz: BlueSpicePageAssignments](#)

➔ [Technische Referenz: BlueSpicePageAssignments](#)

# Handbuch:Erweiterung/FlaggedRevs



FlaggedRevs ist bis BlueSpice 4.2 enthalten. Ab BlueSpice 4.3 wird die Erweiterung ContentStabilization verwendet.


Die Erweiterung **FlaggedRevs** ist eine MediaWiki-Erweiterung, die einen Freigabemechanismus aktiviert. Neue Versionen einer Seite werden zunächst als Entwürfe markiert. Diese bleiben so lange bestehen, bis ein Benutzer mit Freigaberechten die Seite überprüft und genehmigt.

## Inhaltsverzeichnis

|     |                                                              |    |
|-----|--------------------------------------------------------------|----|
| 1   | Seitenfreigabe aktivieren .....                              | 16 |
| 1.1 | Bestehende Seiten .....                                      | 16 |
| 1.2 | Erstentwurf .....                                            | 17 |
| 2   | Akzeptieren einer Seite .....                                | 17 |
| 3   | Leserechte für Entwürfe .....                                |    |
| 3.1 | Zusammenfassung: Leseberechtigungen für Entwurfsseiten ..... |    |
| 4   | Änderungen an Vorlagen und eingebetteten Dateien .....       |    |
| 4.1 | Änderungen an eingebetteten Ressourcen ignorieren .....      |    |
| 5   | Auswirkungen auf semantische Attribute .....                 | 22 |
| 6   | Qualitätsmanagement Überblick .....                          |    |
| 7   | Weiterführende Links .....                                   |    |


## Seitenfreigabe aktivieren

Die Aktivierung von Entwürfen erfolgt über die Namensraumverwaltung. Ein Benutzer mit Administratorrechten überprüft, ob *Freigabe* für einen Namensraum aktiviert ist. Dies geschieht unter *Globale Aktionen > Verwaltung > Namensraumverwaltung*. Klicken Sie auf das Bearbeitungssymbol (Schraubenschlüssel) in der Spalte *Aktionen*. Der Namensraumdialog öffnet sich. Wählen Sie Freigabe und klicken Sie auf *Fertig*.



## Bestehende Seiten

Wenn die *Freigabe* für einen Namensraum aktiviert wurde, werden alle bereits bestehenden Seiten im Namensraum in den Entwurfsmodus versetzt. Die Seiten sind nun alle im Status *Erstentwurf*.



Auf jeder Seite mit Freigabefunktion wird der Seitenstatus standardmäßig im Titelbereich angezeigt.

Über die [Konfigurationsverwaltung](#) lässt sich die Ansicht alternativ unterhalb des Seiteninhalts verschieben.



## Erstentwurf

Wenn eine neue Seite erstellt und zum ersten Mal gespeichert wird, wird sie als **Erstentwurf** angezeigt. Wenn Sie zuerst keine Informationen auf der Seite anzeigen möchten, speichern Sie die neue Seite einfach leer oder mit einer kurzen Benachrichtigung (z. B. *In Bearbeitung*) und veröffentlichen Sie den Erstentwurf. Arbeiten Sie anschließend im Hintergrund an der Entwurfsseite weiter. Benutzern wird dann zuerst die freigegebene Version angezeigt.

Ein Wechsel zur Entwurfsversion ist jedoch allen Benutzern möglich (Ausnahme: In der Konfigurationsverwaltung wurden die **Benutzergruppen eingeschränkt**, die Entwürfe sehen können. In diesem Fall können auch die Erstentwürfe nur von den berechtigten Gruppen gelesen werden).

Wenn eine Seite im Entwurfsmodus mehrmals bearbeitet und gespeichert wird, wird jede Bearbeitung im Versionsverlauf protokolliert:

**Gewählte Versionen vergleichen**

- [\[Aktuell | Vorherige\]](#) ☒ 11:40, 13. Jan. 2022  [Testuser](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#)) .. (51 Bytes) (+11 Bytes) .. ([rückgängig machen](#)) ([Markierung: Visuelle Bearbeitung](#)) [[Freigabe ausstehend](#) ]
- [\[Aktuell | Vorherige\]](#) ☒ 11:40, 13. Jan. 2022  [Testuser](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#)) .. (40 Bytes) (+16 Bytes) .. ([rückgängig machen](#)) ([Markierung: Visuelle Bearbeitung](#)) [[Freigabe ausstehend](#) ]
- [\[Aktuell | Vorherige\]](#) ☐ 11:36, 13. Jan. 2022  [Testuser](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#)) .. (24 Bytes) (+24 Bytes) .. (*Die Seite wurde neu angelegt: „Diese Seite ist neu“*) ([Markierung: Visuelle Bearbeitung](#)) [[Freigegeben: 11:40, 13. Jan. 2022 | \[Testuser\]\(#\)](#)]

Entwurfsversionen in der Versionsgeschichte

Entwürfe sind in der Versionsgeschichte umrahmt und gelb hervorgehoben. Zusätzlich sind sie mit "Freigabe ausstehend" markiert.

## Akzeptieren einer Seite

Benutzer mit Freigaberechten können Seitenentwürfe automatisch akzeptieren, wenn sie eine Seite speichern. Im Dialogfenster zum Speichern gibt es hierfür das Kontrollkästchen *Diese Version akzeptieren*:

Handbuch: Erweiterung ► FlaggedRevisions

## FlaggedRevisions

### Was ist die Akzeptanzfunktion?

In BlueSpice können Sie Entwurfsversionen einer Seite erstellen. Verö Hauptseite angezeigt, und Sie können auf die Entwurfsversionen zugr Funktionalität wird als **Akzeptanz** -Funktion Ihrer Qualitätsmanageme

Entwurfsversionen können technisch auch vor einigen Benutzergrupp Akzeptanzfunktion auch die Überprüfungsfunktion verwendet wird, kan erläutert werden.

Wenn die Seiten in einem Namesraum eine veröffentlichte und eine E diesen Namesraum aktiviert werden. Dadurch wird die Funktion Freig

Alle Änderungen an einer Seite werden in einer Entwurfsversion erfass Seiten in diesem Namesraum befinden sich im Entwurfsmodus, bis ein Benutzer mit dem Recht zum Veröffentlichen von Inhalten die Seite

Seitenfreigabe beim Speichern

**Bearbeitung fortsetzen** **Änderungen...** **Änderungen speichern**

Zusammenfassung:

Beschreiben Sie, was Sie geändert haben.

☐ Nur Kleinigkeiten wurden verändert 255

☒ Diese Seite beobachten

☐ Diese Version akzeptieren (inklusive einer ausstehenden Änderung)


Bitte beachten Sie, dass alle Beiträge zu BlueSpice Wiki von anderen Mitwirkenden bearbeitet, geändert oder gelöscht werden können. Reichen Sie keine Texte ein, falls Sie nicht wollen, dass diese ohne Einschränkung geändert werden können.

Sie bestätigen hiermit auch, dass Sie diese Texte selbst geschrieben haben oder diese von einer gemeinfreien Quelle kopiert haben (weitere Einzelheiten unter [Project:Urheberrechte](#)). ÜBERTRAGEN SIE OHNE GENEHMIGUNG KEINE URHEBERRECHTLICH GESCHÜTZTEN INHALTE!

**Überprüfe deine Änderungen**

Wenn die Seite beim Speichern nicht akzeptiert wird, kann sie später unabhängig vom Bearbeitungsprozess freigegeben werden.

Ein Benutzer mit Freigaberechten kann die Seite mit der Freigabefunktion im Titelbereich der Seite schnell freigeben.



Hinterläßt der freigebende Benutzer einen Kommentar, dann wird diese im Versionsverlauf der Seite angezeigt. Der neue Freigabestatus wird entsprechend im Titelbereich angezeigt.

# Auditprozess

Diese Seite ist freigegeben

Anzeige des Freigabestatus

## Leserechte für Entwürfe

Standardmäßig können alle Benutzer die Entwürfe einer Seite sehen, also auch Benutzer mit Leserechten.

Um Entwürfe vor Benutzern zu verbergen, muss die Gruppe *user* aus der Konfiguration entfernt werden. Diese Einstellung gilt dann für das gesamte Wiki und kann nicht weiter auf bestimmte Namensräume eingeschränkt werden.

Ein Administrator löscht die Gruppe aus der Konfiguration unter "Entwurfsversionen für die folgenden Gruppen anzeigen" unter *Globale Aktionen > Verwaltung > Konfiguration*:

**Konfigurationsverwaltung**

Funktion  |  |

- ☒ Export
- ☐ Benutzeroberfläche
- ☐ System
- ☐ Suche und Navigation
- ☐ Datenanalyse
- ☐ Personalisierung
- ☐ Buch
- ☐ Inhaltsstrukturierung
- ☒ Qualitätssicherung
- ☐ Editor
- ☐ Verwaltung

**BlueSpiceBookshelf**

- ☒ Das Namensraumpräfix bei Buchartikeln in der Ausgabe unterdrücken

**BlueSpiceChecklist**

- ☒ Checklistenänderungen als klein markieren

**BlueSpiceExpiry**

- ☐ Veraltete Seiten im PDF mit einem Wasserzeichen markieren
- ☒ Veraltete Seiten mit einem Wasserzeichen markieren
- ☐ Veraltete Seiten im Druck mit einem Wasserzeichen markieren

**BlueSpiceFlaggedRevsConnector**

- ☒ Die Seite automatisch als freigegeben markieren, wenn die Begutachtung erfolgreich abgeschlossen wurde
- ☒ Die Begutachtung einer Seite löschen, wenn diese als freigegeben markiert wurde

Entwurfseiten für folgende Gruppen anzeigen

Benutzergruppen für Entwürfe festlegen

**Achtung!** Wenn die Gruppe *user* aus der Konfiguration *BlueSpiceFlaggedRevs* entfernt wird, können Benutzer in dieser Gruppe Entwurfsversionen auch dann nicht sehen, wenn sie eine Workflow-Aufgabe zugewiesen bekommen.

Nach dem Entfernen der Gruppe *user* müssen Sie nun die gewünschte(n) Gruppe(n), z. B. die Gruppe *editor*, zur Konfiguration hinzufügen und speichern.

**Hinweis:** Wenn im Konfigurationsfeld keine Benutzergruppen angegeben sind, sehen nicht einmal Benutzer mit Freigaberechten und Sysop-Benutzer eine visuelle Statusanzeige der Seite. Sie haben stattdessen Zugriff auf Entwürfe über die Versionsgeschichte der Seite.

Damit Administratoren den Status direkt auf der Seite angezeigt bekommen, müssen Sie einer hier in der Konfiguration aufgeführten Gruppe hinzugefügt werden.

## Zusammenfassung: Leseberechtigungen für Entwurfsseiten

### Gruppen definieren:

- **Gruppe *user*:** Es können nur die Benutzergruppen Erstentwürfe und weitere Entwürfe sehen, welche in der Konfigurationsverwaltung dieses Recht erhalten. Standardmäßig ist das die Gruppe *user* (=alle im Wiki eingeloggtten Benutzer, die in einem Namensraum entsprechende Leserechte haben).
- **Gruppen anpassen:** In der Konfigurationsverwaltung können die Leserechte für (Erst-)Entwürfe auf andere Gruppen eingeschränkt werden.
- **Gruppe *sysop*:** Benutzer in der Gruppe *sysop* können Entwürfe immer über die Versionsgeschichte einsehen. Die Gruppe *sysop* kann in der Konfiguration daher nicht explizit gesetzt werden. Sollten *sysop*-Benutzer direkt den Freigabestatus auf der Seite einsehen können, müssen sie einer Gruppe mit Leserechten für Entwürfe hinzugefügt werden.

### Export von Entwurfsseiten:

- **Einzelseitenexport:** Benutzer mit Leserechten auf einer Entwurfsseite können diese direkt als PDF ausdrucken.
- **Buchexport:** Es werden immer nur freigegebene Seiten exportiert. Existiert nur ein Erstentwurf einer Seite, so wird dieser exportiert. **Ausnahme:** Wird das Buch von einem Anwender gedruckt, der auf Erstentwürfe keinen Zugriff hat, so wird der Erstentwurf nicht im Buch mit ausgedruckt. Statt dessen zeigt das PDF folgende Nachricht:

#### 1 Meine Seite

Freigegeben am: **Nicht freigegeben** / Revision vom: 20.02.2023 - 16:46

Du bist aus dem folgenden Grund nicht berechtigt, die Seite zu lesen:

Die Aktion „Seiten lesen“ für die Entwurfsversion ist nur für die Bevollmächtigten *editor*, *Test*, *sysop*, *reviewer* verfügbar

## Änderungen an Vorlagen und eingebetteten Dateien


Wenn eine Seite Vorlagen verwendet oder andere Dateien wie Bilder und eingebettete PDFs enthält und diese nach der Seitenfreigabe verändert wurden, sollten auch diese Änderungen freigegeben werden. Es gibt zwei Möglichkeiten, die Freigabe durchzuführen:

- 1. **Die eingebettete Ressource befindet sich in einem Namensraum ohne Freigabemechanismus:**  
Liegen die eingebetteten Ressourcen in einem Namensraum ohne eigene Freigabefunktion, so wird in der freigegebenen Version der Seite die Ressourcenversion zum Zeitpunkt der Seitenfreigabe angezeigt. Die Entwurfsversion zeigt entsprechend die aktuellste Version der eingebetteten Ressource. Um die Ressourcenänderung freizugeben, muss diese auf der Seite freigegeben werden. Dies erzeugt eine neue freigegebene Seitenversion.  
[Infos zur automatischen Massenfreigabe über Server-Skript.](#)
- 2. **Die eingebettete Ressource befindet sich in einem Namensraum mit Freigabemechanismus:**  
Die Seite, auf der die geänderte Ressource eingebunden bekommt keinen Hinweis, dass die Ressource geändert wurde. Welche Version der eingebundenen Ressource angezeigt wird, hängt von der Freigabeeinstellung im Wiki ab:

| Einstellung                                           | Verhalten                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stabile Versionen<br>FR_INCLUDES_STABLE<br>(Standard) | Zeigt immer die letzte freigegebene Version der Ressource an, auch wenn diese nach der Seitenfreigabe entstanden ist (gilt nur, wenn die Ressource in einem Namensraum mit Freigabefunktion ist). |
| Aktuelle Versionen<br>FR_INCLUDES_CURRENT             | Zeigt in jedem Fall die aktuellste Version der Ressource an                                                                                                                                       |

## Änderungen an eingebetteten Ressourcen ignorieren

Wenn in der Konfigurationsverwaltung die Einstellung unter "Einbindung von Ressourcen" die Option Aktuelle Versionen ausgewählt ist und die Ressourcen-Namensräume nicht mit Freigabe arbeiten, so werden Änderungen dieser Ressourcen auf den freigegebenen Seiten ignoriert. Dies sollte den Wiki-Benutzern und Qualitätsverantwortlichen entsprechend mitgeteilt werden.



## Auswirkungen auf semantische Attribute

---

Wenn in einem Namensraum gleichzeitig mit der Seitenfreigabe auch [Semantic MediaWiki](#) aktiviert ist, sind je nach Freigabestatus der Seite folgende Attribute für SMW-Abfragen verfügbar:

| Seitenstatus                                                 | Verfügbare Attribute                                  |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Erstentwurf                                                  | Aktuelle Werte                                        |
| Freigegeben                                                  | Aktuelle Werte                                        |
| Entwurf                                                      | Werte der freigegebenen Version (Standardeinstellung) |
| Impliziter Entwurf<br>(Änderungen an eingebunden Ressourcen) | Werte der freigegebenen Version                       |

Die Darstellung der semantischen Attribute wird über folgende Einstellung bestimmt:

```
$bsgFlaggedRevsConnectorStabilizeSMWPropertyValues = true;
```

Über *LocalSettings.php* im Serverdateisystem kann dieser Wert auf *false* gesetzt werden. Dies bewirkt, dass bei Entwurfsseiten die Attributswerte der Entwurfsversion abgefragt werden.

## Qualitätsmanagement Überblick

---

Die Spezialseite *Spezial:Qualitätsmanagement\_Überblick* ermöglicht es allen Benutzern, den Freigabestatus aller Wikiseiten zu sehen und entsprechend zu filtern. Es werden nur Seiten angezeigt, auf die Benutzer Lesezugriff haben.

Qualitätsmanagement Überblick

Der Freigabemechanismus ist derzeit in folgenden Namensräumen aktiviert: Test, File, DV\_Test\_2, VHNS, MOG2, Mein\_Namensraum and MLR

| Seite                 | Status      | Synchronisiert | Freigeber           | Freigabedatum    | Kommentar |
|-----------------------|-------------|----------------|---------------------|------------------|-----------|
| Test:31730            | First draft | ✓              |                     |                  |           |
| Test:31730/embed      | Approved    | ✓              | Mlink-rodrique      | 2023/07/24 09:27 |           |
| Test:Bilder           | First draft | ✓              |                     |                  |           |
| Test:BuchMassenimport | First draft | ✓              |                     |                  |           |
| Test:Deutsch          | Approved    | ✓              | Walter I. K. Isysop | 2023/05/25 09:56 |           |
| Test:English          | Approved    | ✓              | Walter I. K. Isysop | 2023/06/05 08:36 |           |

Spezialseite Qualitätsmanagement Überblick

Weiterführende Links

Seiten exportieren

Bücher

➔ Technische Referenz: FlaggedRevs

Referenz:BlueSpiceReadConfirmation

Erweiterung: BlueSpiceReadConfirmation

➔ [alle Erweiterungen](#)

| Übersicht     |                                                           |
|---------------|-----------------------------------------------------------|
| Beschreibung: | Ermöglicht es Lesebestätigungen für eine Seite einzuholen |

| Übersicht                                     |                                                |                      |                              |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|------------------------------|
| <b>Status:</b>                                | stable                                         | <b>Abhängigkeit:</b> | BlueSpice                    |
| <b>Entwickler:</b>                            | HalloWelt                                      | <b>Lizenz:</b>       | <a href="#">GPL-3.0-only</a> |
| <b>Art:</b>                                   | BlueSpice                                      | <b>Kategorie:</b>    | Qualitätssicherung           |
| <b>Edition:</b>                               | BlueSpice pro, BlueSpice Farm, BlueSpice Cloud | <b>Version:</b>      |                              |
| <a href="#">? Benutzer-Hilfeseite ansehen</a> |                                                |                      |                              |

## Funktion

**ReadConfirmation** fragt nach einer Bestätigung, dass eine Seite von zugewiesenen Benutzern gelesen wurde.

Wenn die Funktion für einen Namespace aktiviert ist, sehen zugewiesene Benutzer ein Kontrollkästchen oben auf der Seite. Durch Klicken auf das Kontrollkästchen bestätigen sie, dass sie die Seite gelesen haben.

Lesebestätigungen können für jeden Namensraum einzeln in der [Namensraumverwaltung](#) aktiviert oder deaktiviert werden.

## Seitenfreigabe und Lesebestätigung

Wenn in einem Namensraum gleichzeitig die Funktion [Freigabe](#) aktiviert ist, so wird die Lesebestätigung ausgelöst, wenn ein neuer Entwurf existiert. Dies kann über Serverkonfiguration geändert werden, sodass die Lesebestätigung erforderlich wird, nachdem der Seitenentwurf freigegeben wurde:

```
$GLOBALS['bsgReadConfirmationMechanism'] =  
"\\MediaWiki\\Extension\\ContentStabilization\\Integration\\ReadConfirmation\\PageApproved::factory";
```

## Technische Information

### Voraussetzungen

MediaWiki: 1.36.0  
BlueSpiceFoundation: 4.1

- BlueSpicePageAssignments: 4.1



## Integriert in

- [BlueSpiceDiscovery](#)
- [BlueSpicePrivacy](#)
- [UnifiedTaskOverview](#)

## Spezialseiten

## Rechte

| Name                              | Beschreibung                                                      | Rollen                                        |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| readconfirmationremind            | Benutzer erinnern, dass sie das Lesen der Seite bestätigen müssen | admin,<br>maintenanceadmin                    |
| readconfirmationviewconfirmations | Status der Lesebestätigungen sehen                                | admin,<br>maintenanceadmin,<br>structureadmin |

## Konfiguration

| Name                      | Wert                                                            |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Mechanism                 | 'BlueSpice\\ReadConfirmation\\Mechanism\\NonMinorEdit::factory' |
| PageApprovedReminderDelay | 168                                                             |

## API Modules

- [bs-readconfirmation-tasks](#)

## Hooks

- [BSApiExtJSStoreBaseBeforePostProcessData](#)
- [BSApiNamespaceStoreMakeData](#)
- [BSPageAssignmentsManager](#)
- [BSPageAssignmentsOverview](#)
- [BSPageStoreDataProviderBeforeAppendRow](#)
- [BeforePageDisplay](#)
- [LoadExtensionSchemaUpdates](#)
- [NamespaceManager::editNamespace](#)
- [NamespaceManager::getMetaFields](#)
- [NamespaceManagerBeforePersistSettings](#)
- [PageSaveComplete](#)

- [SkinTemplateNavigation::Universal](#)
- [StandardDialogsRegisterPageInfoPanelModules](#)
- [UnifiedTaskOverviewGetTaskDescriptors](#)
- [UserMergeAccountFields](#)