

Setup:Releasehistorie

Inhaltsverzeichnis

1 Einführung	
2 Anzeige der Versionsinformationen	2
3 Versionen vergleichen	3
3.1 Wikitext	3
3.2 Visuell	4
3.3 Interaktiv	5
4 Eine Version wiederherstellen	6
5 Eine Version zurücksetzen (undo)	
6 Wiederherstellungen und Rücksetzungen nachverfolgen	
7 Eine Version verstecken	9
8 Spalten ein- und ausblenden	10
9 Änderungen an eingebetteten Ressourcen	
9.1 Besonderheiten bei der Seitenfreigabe	11
10 Weiterführende Links	

Einführung

Für alle Inhaltsseiten im Wiki lassen sich die Versionen anzeigen, die bei jedem Speichern - also bei jeder Revision - der Seite entstanden sind.

Jede einzelne Version lässt sich über die Versionsgeschichte aufrufen und mit anderen Versionen vergleichen. Eine wichtige Funktion ist auch, dass jede frühere Version einer Seite unkompliziert wiederhergestellt werden kann. Die Versionsgeschichte wird häufig auch als *Revisionsverlauf* oder *Bearbeitungsverlauf* der Seite bezeichnet.

Anzeige der Versionsinformationen

Ab BlueSpice 4.4 wird die Versionsgeschichte in einem übersichtlichen Spaltenlayout dargestellt.

Elektro-Hubwagen Alligator: Versionsgeschichte

Version	Geändert von	Differenz	Zusammenfassung
16:12, 9. Feb. 2024	Testuser	1 Byte	Abschnitt "Wiegefunktion" hinzugefügt
16:12, 9. Feb. 2024	Testuser	526 Bytes	
18:14, 8. Feb. 2024	Sarah Naumann	145 Bytes	
18:11, 8. Feb. 2024	Sarah Naumann	-79 Bytes	
14:51, 19. Jul. 2023	Redaktion	-209 Bytes	
10:19, 27. Jul. 2022	BSMaintenance	186 Bytes	Attachment migration
11:08, 9. Dez. 2021	Redaktion	87 Bytes	
14:42, 6. Dez. 2021	Redaktion	3 Bytes	/ " Sicherheitsvorschriften " / Aufzählungszeichen ergänzt
11:47, 16. Nov. 2021	Redaktion	3598 Bytes	Die Seite wurde neu angelegt: „Ein Hubwagen ist ein Flurfördergerät mit oder ohne elektrischem Antrieb. Mit ihm können Transportpaletten, Gitterboxen und entsprechende Förderhilfsm...“

Aktionen in der Versionsgeschichte (Ansicht ab BlueSpice 4.4)

Folgende Informationen sind enthalten:

- **Version:** Speicherdatum und -uhrzeit der Version
- **Geändert von:** Benutzername mit Link zur Profilseite
- **Differenz:** Größenunterschied zur vorhergehenden Version. Die Größe eingebetteter Ressourcen wird hier nicht mit eingerechnet.
- **Zusammenfassung:** Die Zusammenfassung, die beim Speichern der Seite vom Bearbeiter angegeben wurde. Beim Anlegen der Seite sowie bei Ausführung von programmatischen Änderungen (z.B. über Workflows, Import-Aktionen oder Rücksetzungen) werden hier auch automatische Kommentare angezeigt.

Es gibt einige interaktive Funktionen in der Versionsgeschichte, die das **Vergleichen** (1), **Wiederherstellen** (2), **Zurücksetzen** oder **Verstecken** (3) von Versionen ermöglichen.

Versionen vergleichen

Um die Unterschiede von zwei Versionen zu vergleichen, werden diese über die Auswahlkästchen der ersten Spalte ausgewählt. Anschließend klicken Sie auf die Schaltfläche **Versionen vergleichen**.

					Versionen vergleichen
	Version	Geändert von	Differenz	Zusammenfassung	
☒	16:12, 9. Feb. 2024	 Testuser	1 Byte	Abschnitt "Wiegefunktion" hinzugefügt	
☐	16:12, 9. Feb. 2024	 Testuser	526 Bytes		
☒	18:14, 8. Feb. 2024	 Sarah Naumann	145 Bytes		

Zwei Versionen vergleichen

Wikitext

Hier wird anschließend jeder geänderte Absatz im **Wikitext**-Modus angezeigt (1). In der linken Spalte ist die ältere Version, in der rechten Spalte die neuere Version. Wenn seit der älteren Version etwas gelöscht oder ersetzt wurde, wird dies gelb und mit einem Minuszeichen markiert. Wenn in der neueren Version Inhalt hinzugefügt wurde, wird dies in der rechten Spalte blau angezeigt und mit einem Pluszeichen markiert.

Die Wikitext-Ansicht ist beim Versionsvergleich deshalb sinnvoll, weil hier auch Änderungen sichtbar sind, die nur in der Quelltext-Ansicht sichtbar werden, aber im visuellen Vergleichsmodus nicht markierbar sind (z.B. das Hinzufügen von Kategorien). Das **Wiederherstellen** der älteren Version ist über den zugehörigen Datumsstempel möglich (2).

Elektro-Hubwagen Alligator: Unterschied zwischen den Versionen



Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen

☒ Visuell ☐ Wikitext

2 Version vom 26. Juli 2023, 15:23 Uhr (Quelltext anzeigen)

Redaktion (Diskussion | Beiträge)
(Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung)
← Zum vorherigen Versionsunterschied

1

Zeile 14:

```
[[File:ISO_7010_W014.png|thumb|180x180px|ISO7010 W014  
Symbol|verweis=Special:FilePath/ISO_7010_W014.png|alternativtext=ISO7010  
W014 Symbol]]
```

* '''UUV-Prüfung: '''In Deutschland ist eine jährliche UUV-Prüfung (nach Richtlinien der Berufsgenossenschaften) bei einem Elektrohubwagen vorgeschrieben.

*'''Nachweise: '''Ein Befähigungsnachweis (Fahrausweis) zum Führen von elektrischen Hubwagen ist nicht erforderlich, wenn der Hubwagen durch einen mitgehenden Fahrer, auch Mitgänger genannt, gesteuert wird. Es ist in diesem Fall gemäß berufsgenossenschaftlicher Verordnung § 7 Abs. 2 BGV D27 eine Unterweisung des Fahrers in der Handhabung des Hubwagens ausreichend. Die Beauftragung des Fahrers muss in diesem Fall nicht schriftlich erfolgen.<ref>
[https://publikationen.dguv.de/dguv/pdf/10002/vorschrift68.pdf
Unfallverhütungsvorschrift Flurförderzeuge in der Fassung vom 1. Januar 1997]</ref>

Version vom 8. Februar 2024, 17:27 Uhr (Quelltext anzeigen)

Sarah Naumann (Diskussion | Beiträge)
(Markierung: Visuelle Bearbeitung)
Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 14:

```
[[File:ISO_7010_W014.png|thumb|180x180px|ISO7010 W014  
Symbol|verweis=Special:FilePath/ISO_7010_W014.png|alternativtext=ISO7010  
W014 Symbol]]
```

* '''UUV-Prüfung: '''In Deutschland ist eine jährliche
[https://de.wikipedia.org/wiki/Unfallverh%C3%B4tungs Vorschriften UUV]-
Prüfung (nach Richtlinien der Berufsgenossenschaften) bei einem
Elektrohubwagen vorgeschrieben.

*'''Nachweise: '''Ein Befähigungsnachweis (Fahrausweis) zum Führen von elektrischen Hubwagen ist nicht erforderlich, wenn der Hubwagen durch einen mitgehenden Fahrer, auch Mitgänger genannt, gesteuert wird. Es ist in diesem Fall gemäß berufsgenossenschaftlicher Verordnung § 7 Abs. 2 BGV D27 eine Unterweisung des Fahrers in der Handhabung des Hubwagens ausreichend. Die Beauftragung des Fahrers muss in diesem Fall nicht schriftlich erfolgen.<ref>
[https://publikationen.dguv.de/dguv/pdf/10002/vorschrift68.pdf
Unfallverhütungsvorschrift Flurförderzeuge in der Fassung vom 1. Januar 1997]</ref>

Versionsvergleich im Wikitext

Visuell

Ein Wechsel in den visuellen Ansichtsmodus über die Schaltfläche **Visuell** kann zusätzlich einen guten Überblick vor allem bei Textänderungen bieten, ist jedoch manchmal schwer interpretierbar oder unvollständig dargestellt, z.B. bei Änderungen in Tabellen oder anderen Sonderinhalten. Rot hinterlegt sind Inhalte, die herausgefallen sind und türkis hinterlegt sind Inhalte, die seit der Vergleichsversion hinzugekommen sind.

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen

Visuell

Wikitext

Version vom 8. Februar 2024, 18:14 Uhr (Bearbeiten)

Sarah Naumann (Diskussion | Beiträge | Sperren)

(zeigen/verstecken)

(Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung)

← Zum vorherigen Versionsunterschied

Aktuelle Version vom 9. Februar 2024, 16:12 Uhr (Bearbeiten) (rückgängig machen)

Testuser (Diskussion | Beiträge | Sperren) [2 Versionen zurücksetzen]

(Abschnitt "Wiegefunktion" hinzugefügt) (zeigen/verstecken)

(Markierung: Visuelle Bearbeitung)

(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt)

- **Neue Mitarbeiter:** Eine Unterweisung muss immer dann erfolgen, wenn ein Mitarbeiter neu in einen Arbeitsbereich kommt. Sie ist also auch für Lehrlinge, Praktikanten, Aushilfen oder Leasingpersonal vorgeschrieben. Die Unterweisung soll den Mitarbeiter auf mögliche Gefährdungen aufmerksam machen, ihm den korrekten Umgang mit dem Gerät und den zu transportierenden Lasten vermitteln und ihm notwendige Vorkehrungen für die eigene Sicherheit und die Sicherheit von anderen beibringen.
- **Delegation:** Die Unterweisung darf der Arbeitgeber delegieren, in der Regel an den betrieblichen Vorgesetzten. Dieser kann ihn nach der erfolgten Unterweisung beobachten und ggf. korrigierend eingreifen.
- **Themen:** Verkehrswege, Beschilderungen, Ladestationen oder andere relevante Unternehmensbereiche müssen im Rahmen der betrieblichen Unterweisung vermittelt werden.
- **Nachweis:** Jede Unterweisung muss schriftlich dokumentiert und von dem Unterwiesenen unterschrieben werden.

Wiegefunktion

Hubwagen können auch mit einer integrierten Waage, teilweise auch mit Drucker ausgestattet sein. Hiermit kann eine beladene Palette gewogen werden. Mit einer Summenfunktion ausgestattet, kann das Gewicht einer Gesamtladung für einen LKW ermittelt werden, um zu vermeiden, dass dieser überladen wird. Zählwaagen verfügen darüber hinaus auch über eine eingebaute Zählfunktion, z. B. um Metallteile in einer Gitterbox zu zählen.

Visueller Versionsvergleich

Interaktiv

Zusätzlich gibt es einen interaktiven "Versionsblätterer", der es ermöglicht schnell zwischen unterschiedlichen Versionsvergleichen zu wechseln. Die Funktionalität ist [auf MediaWiki dokumentiert](#).

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen

Visuell

Wikitext

Version vom 8. Dezember 2021, 16:19 Uhr (Bearbeiten)

Margit.link-rodrique (Diskussion | Beiträge | Sperren)

(zeigen/verstecken)

← Zum vorherigen Versionsunterschied

Aktuelle Version vom 8. Dezember 2021, 16:20 Uhr (Bearbeiten) (rückgängig machen)

Margit.link-rodrique (Diskussion | Beiträge | Sperren) [5 Versionen zurücksetzen]

(zeigen/verstecken)

Zeile 3:

|status=stable

|type=MediaWiki

- |edition=BlueSpice free, BlueSpice pro, BlueSpice Farm, BlueSpice Cloud

|compatible=MediaWiki

Zeile 3:

|status=stable

|type=MediaWiki

+ |edition=BlueSpice pro, BlueSpice Farm, BlueSpice Cloud

|compatible=MediaWiki

Versionsblätterer

Eine Version wiederherstellen

Um eine bestimmte Version der Seite wiederherzustellen, klicken Sie auf den Datumsstempel dieser Version.

☐	17:27, 8. Feb. 2024	 Sarah Naumann	-63 Bytes
☐	<u>17:27, 8. Feb. 2024</u>	 Sarah Naumann	66 Bytes

Version wiederherstellen

Öffnen Sie die Seite im Bearbeitungsmodus.

Du siehst gerade eine alte Version dieser Seite. [Zurück zur letzten Version.](#)
Dies ist die Version von 8. Februar 2024, 17:27 von [Sarah Naumann](#)

< Vorherig

Nächste >

Seiten Elektro-Hubwagen Alligator

Zuletzt bearbeitet vor 3 Tagen von Sarah Naumann

  

Tour 3 Dokumentationssystem > IT-Dokumentation weiter: Mathematische Formeln

Ein **Hubwagen** ist ein Flurfördergerät mit oder ohne elektrischem Antrieb. Mit ihm können Transportpaletten, Gitterboxen und entsprechende Förderhilfsmittel auf ebenem Untergrund transportiert werden. Ein weiterer, eher umgangssprachlich verwendeter Name ist **Ameise**.

Inhaltsverzeichnis [\[Verbergen\]](#)

1 Beschreibung

Alte Version bearbeiten

Sie sehen einen Hinweis, dass Sie eine veraltete Seite bearbeiten. Sie können nun an dieser Version weiterarbeiten oder die Seite ohne weitere Bearbeitung speichern. Die Version ist wiederhergestellt und die zuvor aktuelle Version ist nun nach unten "gerutscht".

Das Wiki zeigt in der Versionsgeschichte nach dem Speichern in der Zusammenfassung an, welche Version wiederhergestellt wurde.

☐	15:13, 12. Feb. 2024	 Redaktion	79 Bytes	Änderung 3753 von Snaumann (Diskussion) rückgängig gemacht.
--------------------------	----------------------	---	----------	---

Wiederherstellungskommentar

Eine Version zurücksetzen (undo)

Es ist möglich eine **einzelne Bearbeitung** aus dem Verlauf einer Seite rückgängig machen, ohne gleichzeitig alle seitdem vorgenommenen konstruktiven Änderungen rückgängig zu machen.

Klicken Sie dazu auf das Symbol *Rückgängig machen* am Zeilenende der Version, die den gewünschten Inhalt enthält.



Wenn die betroffene Änderung rückgängig gemacht werden kann, ohne andere in der Zwischenzeit vorgenommenen Änderungen zu beeinflussen, wird dies entsprechend angegeben (1). Die betroffenen Abschnitte werden in zwei Spalten verglichen (Diff-Ansicht) (2). Links ist die aktuelle Version, deren Änderung entfernt werden soll und rechts die ältere Version, deren Bearbeitung wiederhergestellt werden soll. Zusätzlich können über ein Bearbeitungsfenster am Seitenende weitere Änderungen vorgenommen werden (3).

Bearbeiten von „Elektro-Hubwagen Alligator“

1 Die Bearbeitung kann rückgängig gemacht werden. Bitte prüfen Sie den Vergleich unten, um sicherzustellen, dass Sie dies tun möchten, und veröffentlichen Sie dann unten Ihre Änderungen, um die Bearbeitung rückgängig zu machen.

Aktuelle Version	Ihr Text
Zeile 14: <pre>[[File:ISO_7010_W014.png thumb 180x180px ISO7010 W014 Symbol verweis=Special:FilePath/ISO_7010_W014.png alternativtext=ISO7010 W014 Symbol]]</pre>	Zeile 14: <pre>[[File:ISO_7010_W014.png thumb 180x180px ISO7010 W014 Symbol verweis=Special:FilePath/ISO_7010_W014.png alternativtext=ISO7010 W014 Symbol]]</pre>
2 <pre>* '''UVV-Prüfung: '''In Deutschland ist eine jährliche [https://de.wikipedia.org/wiki/Unfallverh%C3%Bctungsvorschriften UVV]- Prüfung (nach Richtlinien der Berufsgenossenschaften) bei einem Elektrohubwagen vorgeschrieben.</pre>	+ <pre>* '''UVV-Prüfung: '''In Deutschland ist eine jährliche UVV-Prüfung (nach Richtlinien der Berufsgenossenschaften) bei einem Elektrohubwagen vorgeschrieben.</pre>
3 <pre>* '''Nachweise: '''Ein Befähigungsnachweis (Fahrausweis) zum Führen von elektrischen Hubwagen ist nicht erforderlich, wenn der Hubwagen durch einen mitgehenden Fahrer, auch Mitgänger genannt, gesteuert wird. Es ist in diesem Fall gemäß berufsgenossenschaftlicher Verordnung §&nbsp;7 Abs.&nbsp;2 BGV D27 eine Unterweisung des Fahrers in der Handhabung des Hubwagens ausreichend. Die Beauftragung des Fahrers muss in diesem Fall nicht schriftlich erfolgen.<ref> [https://publikationen.dguv.de/dguv/pdf/10002/vorschrift68.pdf Unfallverhütungsvorschrift Flurförderzeuge in der Fassung vom 1. Januar 1997]</ref></pre>	<pre>* '''Nachweise: '''Ein Befähigungsnachweis (Fahrausweis) zum Führen von elektrischen Hubwagen ist nicht erforderlich, wenn der Hubwagen durch einen mitgehenden Fahrer, auch Mitgänger genannt, gesteuert wird. Es ist in diesem Fall gemäß berufsgenossenschaftlicher Verordnung §&nbsp;7 Abs.&nbsp;2 BGV D27 eine Unterweisung des Fahrers in der Handhabung des Hubwagens ausreichend. Die Beauftragung des Fahrers muss in diesem Fall nicht schriftlich erfolgen.<ref> [https://publikationen.dguv.de/dguv/pdf/10002/vorschrift68.pdf Unfallverhütungsvorschrift Flurförderzeuge in der Fassung vom 1. Januar 1997]</ref></pre>

F K > Erweitert > Sonderzeichen > Hilfe

Hubzylinder speist. Am Griff oder in der Nähe der Lenkachse befindet sich die Bedienmöglichkeit für das Hydraulikventil (Heben/Fahren/Absenken).

Schaltgriffe: Elektro-Hubwagen folgen durch weitere Schaltgriffe dem Bediener.

==Sicherheitsvorschriften==

[[File:ISO_7010_W014.png|thumb|180x180px|ISO7010 W014 Symbol|verweis=Special:FilePath/ISO_7010_W014.png|alternativtext=ISO7010 W014

Das Zurücksetzen nur der Änderungen einer bestimmten Version (undo)

Durch diese Funktion entfällt die Notwendigkeit, nützliche Änderungen, die nach der rückgängig gemachten Bearbeitung vorgenommen wurden, manuell zu wiederholen. Dies schlägt jedoch fehl, wenn das Rückgängigmachen der Bearbeitung zu Konflikten mit späteren Bearbeitungen führen würde. Wenn beispielsweise Bearbeitung 1000 einen Absatz hinzufügt und Bearbeitung 1005 diesen Absatz ändert, ist es nicht möglich, Bearbeitung 1000 automatisch rückgängig zu machen. In diesem Fall müssen Sie festlegen, wie Sie das Problem manuell beheben können.

Wiederherstellungen und Rücksetzungen nachverfolgen

In der Spalte *Tags* (siehe Spalten ein- und ausblenden) ist ersichtlich, wie eine Rücksetzung vorgenommen wurde. Hier gibt es unterschiedliche Kombinationen.

versionen vergleichen

	Version	Geändert von	Differenz	Zusammenfassung	Tags
☐	15:40, 12. Feb. 2024	Testuser	-160 Bytes	Änderung 1130 von WikiSysop (Diskussion) rückgängig gemacht.	wikieditor mw-manual-revert
☐	15:24, 12. Feb. 2024	Testuser	12 Bytes	Änderung 3782 von Testuser (Diskussion) rückgängig gemacht.	mw-undo , wikieditor
☐	15:23, 12. Feb. 2024	Testuser	-12 Bytes		wikieditor mw-reverted
☐	15:13, 12. Feb. 2024	Redaktion	79 Bytes	Änderung 3753 von Snaumann (Diskussion) rückgängig gemacht.	mw-undo, wikieditor

Markierung der unterschiedlichen Rücksetzungen

Die einzelnen Markierungen werden auf der Seite *Spezial:Markierungen* für das gesamte Wiki zusammengefasst. Diese Spezialseite ist über das Anklicken eines Tags aufrufbar. Auf der Spezialseite können über die Spalte "Markierte Änderungen" die jeweiligen Änderungen der letzten 90 Tage aufgerufen werden.

Tag	Deutsche Bezeichnung	Beschreibung
mw-reverted	Zurückgesetzt	Kennzeichnung aller Versionen, die über die manuelle Zurücksetzung (=Wiederherstellung) (mw-manual - revert) einer früheren Version zurückgesetzt (d.h. rückgängig gemacht) wurden.
mw-manual-revert	Manuelle Zurücksetzung	Eine manuelle Zurücksetzung erfolgt, wenn eine ältere Version bearbeitet und dann gespeichert wird (z.B. nachdem Sie über den Datumsstempel in der Versionsgeschichte geöffnet wurde). Parallel dazu wird die überschriebene Version wird mit mw-reverted gekennzeichnet. Das Wiki gibt in manchen Fällen in der Zusammenfassung an, welche Version wiederhergestellt wurde. Da dies jedoch oft nicht möglich ist, sollte die Zurücksetzung samt ID der Version beim Speichern in die Zusammenfassung geschrieben werden.
mw-undo	Rückgängigmachung	Bearbeitungen, die frühere Versionen über den Link „Rückgängig machen“ zurücksetzen (undo). Das Tag wird nicht zugewiesen, wenn während der Rückgängigmachung manuelle Änderungen vorgenommen werden müssen. Die Version, deren Änderungen rückgängig gemacht wurden, wird in der Zusammenfassung angegeben.

Eine Version verstecken

Benutzer mit Admin-Rechten sehen zusätzlich am Ende jeder Zeile ein Mülleimer-Symbol.

Hierüber lassen sich folgende Eigenschaften einer Version ausblenden (auch "löschen" oder "verstecken" genannt) (1):

- **Text der Version:** Beim Anklicken des Datumsstempels der Version erscheint ein Hinweis, dass die Version gelöscht wurde.
- **Bearbeitungszusammenfassung:** Die Bearbeitungszusammenfassung ist ausgeblendet.
- **Benutzername/IP-Adresse des Bearbeiters:** Der Benutzername ist ausgeblendet.

Admins können diese versteckten Informationen über das Löschlogbuch (2) oder über den Link "gelöschte Versionen" (3) jederzeit wiederherstellen.

Spalten ein- und ausblenden

In seltenen Fällen kann es sein, dass Sie die Spaltenansicht anpassen können. Hierzu können Sie auf das Zahnrad am Ende der Versionsgeschichte klicken. Neben den Standardspalten können noch die Spalten Größe (Seitengröße) und [Tags](#) einblenden.

The screenshot shows a table with the following data:

-2 Bytes
0 Bytes
0 Bytes
29 Bytes
-17 Bytes

A dialog box titled "Spalten" (Columns) is open, showing the following options:

- ☒ Version
- ☒ Geändert von
- ☒ Differenz
- ☐ Größe
- ☒ Zusammenfassung
- ☐ Tags

At the bottom right of the table, there is a gear icon and a button labeled "26 Einträge". Below the table, the text "Spalten ausblenden" is visible.

Änderungen an eingebetteten Ressourcen

Änderungen an eingebundenen Ressourcen (z.B. neuere Versionen von Bildern oder Vorlagen) können über den Versionsvergleich der Seite nicht angezeigt werden, da diese Ressourcen eine separate Versionierungsseite haben.

Besonderheiten bei der Seitenfreigabe

Wenn in einem Namensraum die [Seitenfreigabe](#) aktiviert ist, kann am Beginn der Seite angezeigt werden, wenn eine eingebundene Ressource eine neuere Version besitzt. Dies ist abhängig von den Einstellungen zu [Änderungen an eingebundenen Ressourcen](#).

Weiterführende Links

- <https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Reverts>