

Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceAvatars


Avatars verwaltet Profilbilder von Wiki-Benutzern. Für jeden registrierten Benutzer wird automatisch ein Avatar generiert.

Inhaltsverzeichnis

1	Ändern des Profilbildes	
2	Anwendung des Tags <profileimage>	3
2.1	Mögliche Parameter	
3	Einstellungen	4
4	Weiterführende Links	


Ändern des Profilbildes

Das Profilbild des Benutzers wird im gesamten Wiki in den Seiteninformationen der Seiten angezeigt, zu denen der Benutzer beigetragen hat oder anderweitig daran beteiligt war. Das Benutzerprofilbild wird außerdem für angemeldete Benutzer in der **Kopfleiste** angezeigt. Wenn Sie auf dieses Bild klicken, wird Ihr Benutzermenü geöffnet.




So ändern Sie Ihr Profilbild:

1. **Klicken** Sie *Einstellungen* im Benutzermenü.



2. **Klicken** Sie *Profilbild ändern* im Reiter *Benutzerdaten*.
3. **Laden** Sie ein Foto **hoch** oder **generieren** Sie unter *Benutzerbild automatisch generieren* ein Avatarbild.
4. **Speichern** Sie Ihre Einstellungen am Ende der Seite.

Alternativ können Sie das Bild auch direkt auf der Profilseite ändern. Die Profilseite ist über das *Benutzermenü* unter *Mein Profil* verlinkt. Klicken Sie dort auf das "Punkte" Menü. Wählen Sie anschließend den Link *Benutzerbild*



Anwendung des Tags <profileimage>

Das `<profileimage>`-Tag ermöglicht es, einen grafischen Link zur Profilseite eines Benutzers zu erstellen.

```
<profileimage username="WikiSysop" />
```

Das Standardbild zeigt den Avatar des Benutzers und die Online-Statusanzeige. Die Standardbildgröße beträgt 32x32px.



Um das Bild mit der Profilseite des Benutzers zu verknüpfen, wird das Tag in einen Wiki-Link eingeschlossen:

```
[[User:WikiSysop|<profileimage username="WikiSysop" />]]
```

Mögliche Parameter

Parameter	Standard	Beschreibung
username	-	Benutzername (der Wert wird ohne das Namensraum-Präfix <i>Benutzer</i> angegeben)
width	32	Breite des Bildes
height	32	Höhe des Bildes
raw	1	zeigt (1) oder versteckt (0) den Online-Status des Benutzers.

Einstellungen

Ein Administrator kann einstellen, welcher Generator für den Avatar benutzt wird.

Die Konfiguration für diese Erweiterung befindet sich in der **Konfigurationsverwaltung** unter *Erweiterung > BlueSpiceAvatars*. Hier kann der Standardgenerator für die automatische Erstellung von Avataren geändert werden.

Spezial BlueSpiceConfigManager

Konfigurationsverwaltung

Erweiterung

- ☐ BlueSpiceAuthors
- ☒ BlueSpiceAvatars
- ☐ BlueSpiceBookshelf
- ☐ BlueSpiceChecklist
- ☐ BlueSpiceExtendedSearch
- ☐ BlueSpiceExtendedStatistics
- ☐ BlueSpiceInsertCategory
- ☐ BlueSpiceInsertLink
- ☐ BlueSpicePageTemplates
- ☐ BlueSpicePermissionManager
- ☐ BlueSpiceRSSFeeder
- ☐ BlueSpiceReaders
- ☐ BlueSpiceSaferEdit
- ☐ BlueSpiceUEModuleBookPDF
- ☐ BlueSpiceUEModuleHTML
- ☐ BlueSpiceUEModulePDF
- ☐ BlueSpiceUniversalExport

Personalisierung

Generator: InstantAvatar

Zurücksetzen Speichern

Konfigurationsverwaltung

Weiterführende Links

- [Referenz:BlueSpiceAvatars](#)

➔ [Technische Referenz: BlueSpiceAvatars](#)