

Inhaltsverzeichnis

1. Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceAvatars	2
2. Aufbau von BlueSpice	5
3. Referenz:BlueSpiceAvatars	6

Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceAvatars


Avatars verwaltet Profilbilder von Wiki-Benutzern. Für jeden registrierten Benutzer wird automatisch ein Avatar generiert.

Inhaltsverzeichnis

1	Ändern des Profilbildes	
2	Anwendung des Tags <code><profileimage></code>	4
2.1	Mögliche Parameter	
3	Einstellungen	5
4	Weiterführende Links	

Ändern des Profilbildes


Das Profilbild des Benutzers wird im gesamten Wiki in den Seiteninformationen der Seiten angezeigt, zu denen der Benutzer beigetragen hat oder anderweitig daran beteiligt war. Das Benutzerprofilbild wird außerdem für angemeldete Benutzer in der **Kopfleiste** angezeigt. Wenn Sie auf dieses Bild klicken, wird Ihr Benutzermenü geöffnet.



Profilbild im Benutzermenü


So ändern Sie Ihr Profilbild:

1. **Klicken** Sie *Einstellungen* im Benutzermenü.



2. **Klicken** Sie *Profilbild ändern* im Reiter *Benutzerdaten*.
3. **Laden** Sie ein Foto **hoch** oder **generieren** Sie unter *Benutzerbild automatisch generieren* ein Avatarbild.
4. **Speichern** Sie Ihre Einstellungen am Ende der Seite.

Alternativ können Sie das Bild auch direkt auf der Profilseite ändern. Die Profilseite ist über das *Benutzermenü* unter *Mein Profil* verlinkt. Klicken Sie dort auf das "Punkte" Menü. Wählen Sie anschließend den Link *Benutzerbild*



Anwendung des Tags <profileimage>

Das `<profileimage>`-Tag ermöglicht es, einen grafischen Link zur Profilseite eines Benutzers zu erstellen.

```
<profileimage username="WikiSysop" />
```

Das Standardbild zeigt den Avatar des Benutzers und die Online-Statusanzeige. Die Standardbildgröße beträgt 32x32px.



Um das Bild mit der Profilseite des Benutzers zu verknüpfen, wird das Tag in einen Wiki-Link eingeschlossen:

```
[[User:WikiSysop|<profileimage username="WikiSysop" />]]
```

Mögliche Parameter

Parameter	Standard	Beschreibung
username	-	Benutzername (der Wert wird ohne das Namensraum-Präfix <i>Benutzer</i> angegeben)
width	32	Breite des Bildes
height	32	Höhe des Bildes
raw	1	zeigt (1) oder versteckt (0) den Online-Status des Benutzers.

Einstellungen

Ein Administrator kann einstellen, welcher Generator für den Avatar benutzt wird.

Die Konfiguration für diese Erweiterung befindet sich in der **Konfigurationsverwaltung** unter *Erweiterung > BlueSpiceAvatars*. Hier kann der Standardgenerator für die automatische Erstellung von Avataren geändert werden.

The screenshot shows the 'Konfigurationsverwaltung' (Configuration Management) interface. On the left, a list of extensions is shown with checkboxes. 'BlueSpiceAvatars' is selected. On the right, the 'Personalisierung' (Personalization) section is visible, showing a dropdown menu for the 'Generator' set to 'InstantAvatar'. Buttons for 'Zurücksetzen' (Reset) and 'Speichern' (Save) are present.

Spezial BlueSpiceConfigManager

Konfigurationsverwaltung

Erweiterung

- ☐ BlueSpiceAuthors
- ☒ BlueSpiceAvatars
- ☐ BlueSpiceBookshelf
- ☐ BlueSpiceChecklist
- ☐ BlueSpiceExtendedSearch
- ☐ BlueSpiceExtendedStatistics
- ☐ BlueSpiceInsertCategory
- ☐ BlueSpiceInsertLink
- ☐ BlueSpicePageTemplates
- ☐ BlueSpicePermissionManager
- ☐ BlueSpiceRSSFeeder
- ☐ BlueSpiceReaders
- ☐ BlueSpiceSaferEdit
- ☐ BlueSpiceUEModuleBookPDF
- ☐ BlueSpiceUEModuleHTML
- ☐ BlueSpiceUEModulePDF
- ☐ BlueSpiceUniversalExport

Personalisierung

Generator: InstantAvatar

Zurücksetzen Speichern

Konfigurationsverwaltung

Weiterführende Links

- [Referenz:BlueSpiceAvatars](#)

➔ [Technische Referenz: BlueSpiceAvatars](#)

Aufbau von BlueSpice

Weiterleitung nach:

- [Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceDiscovery](#)

Referenz:BlueSpiceAvatars

Erweiterung: BlueSpiceAvatars

→ [alle Erweiterungen](#)

Übersicht			
Beschreibung:	Stellt individuelle und allgemeine Benutzerbilder bereit		
Status:	stable	Abhängigkeit:	BlueSpice
Entwickler:	HalloWelt	Lizenz:	GPL-3.0-only
Art:	BlueSpice	Kategorie:	Personalisierung
Edition:	BlueSpice pro, BlueSpice free, BlueSpice Farm, BlueSpice Cloud	Version:	
? Benutzer-Hilfeseite ansehen			

Funktion

Avatars verwaltet Profilbilder von Wiki-Benutzern. Für jeden registrierten Benutzer wird automatisch ein Avatar generiert.

Die Benutzerprofilseite kann über das persönliche Menü aufgerufen werden. Es gibt drei Möglichkeiten für ein Profilbild:

- Ein neues Bild hochladen.
- Ein bereits ins Wiki hochgeladenes Bild verwenden.
- Einen neuen Avatar generieren.

In der **Konfigurationsverwaltung** kann der verwendete Avatargenerator ausgewählt werden. Zur Verfügung stehen:

- InstantAvatar - zufällig, das Bild enthält die Initialen des Benutzernamens

- Identicon - nicht zufällig, basiert auf der IP-Adresse des Benutzers

Technische Information

Voraussetzungen

MediaWiki: 1.36.0
BlueSpiceFoundation: 4.1

Integriert in

- BlueSpiceAvatars
- BlueSpicePrivacy

Spezialseiten

Konfiguration

Name	Wert
AvatarsGenerator	'InstantAvatar'

Benutzeroptionen

Name	Wert
bs-avatars-profileimage	"

API Modules

- bs-avatars-tasks

Hooks

- [BSMigrateUserPropertiesFromDeviatingNames](#)
- [BSUEModulePDFFindFiles](#)
- [BeforePageDisplay](#)
- [GetPreferences](#)
- [PageHistoryLineEnding](#)
- [SetupAfterCache](#)
- [UploadVerifyFile](#)