

Referenz:SyntaxHighlight

VisuellWikitext

Version vom 22. März 2022, 11:40 Uhr (Quelltext anzeigen)

Margit Link-Rodrigue (Diskussion | Beiträge)

Keine Bearbeitungszusammenfassung

Markierung: Visuelle Bearbeitung

Zeile 1:

```
<bookshelf src="Buch:Benutzerhandbuch" />
```

```
{{DISPLAYTITLE:Seitenfreigaben}}
```

Die Erweiterung `'''FlaggedRevs'''` ist eine MediaWiki-Erweiterung, die einen Freigabemechanismus aktiviert. Neue Versionen einer Seite werden zunächst als Entwürfe markiert. Diese bleiben so lange bestehen, bis ein Benutzer mit Freigaberechten die Seite überprüft und genehmigt.

==Seitenfreigabe aktivieren==

Die Aktivierung von Entwürfen erfolgt über die Namensraumverwaltung. Ein Benutzer mit Administratorrechten überprüft, ob "Freigabe" für einen Namensraum aktiviert ist. Dies geschieht unter "Globale Aktionen > Verwaltung > Namensraumverwaltung". Klicken Sie auf das Bearbeitungssymbol (Schraubenschlüssel) in der Spalte "Aktionen". Der Namensraumdialog öffnet sich. Wählen Sie Freigabe und klicken Sie auf "Fertig".

```
[[Datei:Handbuch:freigabe-namensraum.png|zentriert|mini|450x450px|Freigabe für einen Namensraum aktivieren|alternativtext=Freigabe für einen Namensraum aktivieren]]
```

===Bestehende Seiten===

Wenn die "Freigabe" für einen Namensraum aktiviert wurde, werden alle bereits bestehenden Seiten im Namensraum in den Entwurfsmodus versetzt. Die Seiten sind nun alle im Status "Erstentwurf."
[[Datei:Handbuch:flaggedrevs-erstentwurf.png|zentriert|300x300px|mini|Erstentwurf|alternativtext=Ers tentwurf]]Auf jeder Seite mit Freigabefunktion wird der Seitenstatus im Titelbereich angezeigt.

===Neue Seiten===

Version vom 22. März 2022, 12:05 Uhr (Quelltext anzeigen)

Margit Link-Rodrigue (Diskussion | Beiträge)

(Die Seite wurde neu angelegt: „== Massenfreigabe über Skript

== Über das Skript `<code>extensions`

/BlueSpiceFlaggedRevsConnector/maintenance/BSBatchReview.

php`</code>` können alle Seitenentw...“)

Markierung: Visuelle Bearbeitung

Zeile 1:

== Massenfreigabe über Skript ==

Über das Skript `<code>extensions /BlueSpiceFlaggedRevsConnector/maintenance /BSBatchReview.php</code>` können alle Seitenentwürfe im Wiki freigegeben werden. Dies betrifft sowohl Erstentwürfe, Entwürfe von Seiten mit bereits freigegebenen Versionen und Entwürfe für eingebundene Ressourcen.

Die Seiten werden hierbei pro Namensraum freigegeben und über einen Benutzer mit Admin-Rechten:`<syntaxhighlight lang="php">`

Wenn eine neue Seite erstellt und zum ersten Mal gespeichert wird, wird sie als Erstentwurf angezeigt. Wenn Sie zuerst keine Informationen auf der Seite anzeigen möchten, speichern Sie die neue Seite einfach leer oder mit einer kurzen Benachrichtigung (z. B. "In Bearbeitung") und veröffentlichen Sie den Erstentwurf. Arbeiten Sie anschließend im Hintergrund an der Entwurfsseite weiter. Benutzern wird dann zuerst die freigegebene Version angezeigt. Ein Wechsel zur Entwurfsversion ist jedoch allen Benutzern möglich (Ausnahme: In der Konfigurationsverwaltung wurden die Benutzergruppen, die Entwürfe sehen können eingeschränkt. In diesem Fall können auch die Erstentwürfe nur von den berechtigten Gruppen gelesen werden).

Wenn eine Seite im Entwurfsmodus mehrmals bearbeitet und gespeichert wird, wird jede Bearbeitung im Versionsverlauf protokolliert:
[[Datei:Handbuch:flaggedrevs-revisions.png|zentriert|650x650px|mini|Entwurfsversionen in der Versionsgeschichte|alternativtext=Entwurfsversionen in der Versionsgeschichte]]

Entwürfe sind in der Versionsgeschichte umrahmt und gelb hervorgehoben. Zusätzlich sind sie mit "Freigabe ausstehend" markiert.

==Akzeptieren einer Seite==

Benutzer mit Freigaberechten können Seitenentwürfe automatisch akzeptieren, wenn sie eine Seite speichern. Im Dialogfenster zum Speichern gibt es hierfür das Kontrollkästchen "Diese Version akzeptieren":

[[Datei:Handbuch:fff.png|zentriert|650x650px|mini|Seitenfreigabe beim Speichern]]

Wenn die Seite beim Speichern nicht akzeptiert wird, kann sie später unabhängig vom Bearbeitungsprozess akzeptiert werden.

Ein Benutzer mit Freigaberechten kann die Seite mit der Freigabefunktion im Titelbereich der Seite schnell akzeptieren. Der Entwurfshinweis zeigt die Option "Freigeben" an:

[[Datei:Handbuch:Seite freigeben.png|zentriert|277x277px|mini|Seitenfreigabe über den Titelbereich]]

```
php extensions/BlueSpiceFlaggedRevsConnector/maintenance/BSBatchReview.php --username WikiSysop --namespace 3000
```

</syntaxhighlight>Bei einer großen Anzahl von betroffenen Namensräumen kann alternativ eine Liste mit Seitentiteln oder Seiten-IDs als txt-Datei angegeben werden. Diese Liste kann gegebenenfalls über eine [[SMW-Abfragen|SMW-Abfrage]] erstellt werden.

**
Hinterläßt der Begutachter einen Kommentar, dann wird diese im Versionsverlauf der Seite angezeigt. Nachdem die Seite freigegeben wurde, wird dies entsprechend im Titelbereich angezeigt.
****[[Datei:Handbuch:a2.png|zentriert|650x650px|mini|Freigegebene Seite]]**

== Leserechte für Entwürfe ==

Standardmäßig können alle Benutzer die Entwürfe einer Seite sehen, also auch Benutzer mit Leserechten.

Um Entwürfe vor Lesern zu verbergen, muss die Gruppe "user" aus der Konfiguration entfernt werden. Ein Administrator löscht die Gruppe aus der Konfiguration unter "Entwurfsversionen für die folgenden Gruppen anzeigen" unter "Globale Aktionen > Verwaltung > Konfigurationsverwaltung":

**
**

[[Datei:Handbuch:Konfi.png|zentriert|650x650px|mini|Benutzergruppen für Entwürfe festlegen]]

**
****{ {Hinweisbox|boxtype=warning|Note text=Wenn die Gruppe "user" aus der Konfiguration "BlueSpiceFlaggedRevs" entfernt wird, können Benutzer in dieser Gruppe Entwurfsversionen auch dann nicht sehen, wenn sie als Begutachter in einem Begutachtungsprozess bestimmt werden.} }**

Wenn die Gruppe Benutzer entfernt wird, können nur Benutzer mit der Berechtigung "sysop" und "reviewer" auf Entwürfe zugreifen. Wenn Sie möchten, dass andere Gruppen, z. B. Editoren, Entwurfsversionen angezeigt bekommen, müssen Sie diese zur Konfiguration hinzufügen und speichern.

**
Die beiden Kontrollkästchen "Seite automatisch als freigegeben markieren..." (bis Version 3.1.) und "Begutachtung einer Seite löschen ...".legen fest, wie ein **[[Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceReview|Begutachtungsprozess]] für eine Seite mit Entwurfsversionen beendet wird. Eine Seite kann dann automatisch von einem Begutachtungsprozess freigegeben und der Workflow automatisch gelöscht werden.

{ {Hinweisbox|boxtype=note|Note text=Wenn im Konfigurationsfeld keine Benutzergruppen angegeben sind, sehen nicht einmal Überprüfer und Sysop-Benutzer eine visuelle Statusanzeige einer Seite. Sie haben stattdessen Zugriff auf Entwürfe über den Revisionsverlauf einer Seite.} }

Benutzer mit Bearbeitungsrechten erhalten eine Benachrichtigung, dass Seitenänderungen für die Seite ausstehen, wenn sie die Seite bearbeiten.

**
**

[[Datei:Handbuch:a3.png|zentriert|550x550px|Hinweis zum Entwurfsstatus einer Seite]]

==Änderungen an Vorlagen und eingebetteten Dateien==

Wenn eine Seite Vorlagen verwendet oder andere Dateien wie Bilder und eingebettete PDFs enthält und diese nach der Seitenfreigabe verändert wurden, müssen auch diese Änderungen freigegeben werden. Es gibt zwei Möglichkeiten, die Freigabe durchzuführen:

'''Die eingebettete Ressource befindet sich in einem Namensraum ohne Freigabemechanismus:''' Liegen die eingebetteten Ressourcen in einem Namensraum ohne eigene Freigabefunktion, so wird in der freigegebenen Version der Seite die Ressourcenversion zum Zeitpunkt der Seitenfreigabe angezeigt. Die Entwurfsversion zeigt entsprechend die aktuellste Version der eingebetteten Ressource. Um die Ressourcenänderung freizugeben, muss diese auf der Seite freigegeben werden. Dies erzeugt eine neue freigegebene Seitenversion. #
[[Handbuch:Erweiterung/FlaggedRevs/Server-Skript|Infos zur automatischen Massenfreigabe über Server-Skript.]]

'''Die eingebettete Ressource befindet sich in einem Namensraum mit Freigabemechanismus:''' Die Seite, auf der die geänderte Ressource eingebunden bekommt keinen Hinweis, dass die Ressource geändert wurde. Welche Version der eingebundenen Ressource angezeigt wird, hängt von der Freigabeeinstellung im Wiki ab:

```
{| class="wikitable" style="width:100%;"
```

```
|+
```

!Einstellung

!Verhalten

```
|-
```

```
|FR_INCLUDES_STABLE
```

(Standard)

|Zeigt immer die letzte freigegebene Version der Ressource an, auch wenn diese nach der Seitenfreigabe entstanden ist (gilt nur, wenn die Ressource in einem Namensraum mit Freigabefunktion ist).

```
|-
```

```
|FR_INCLUDES_CURRENT
```

|Zeigt in jedem Fall die aktuellste Version der Ressource an (gilt nur, wenn die Ressource in einem Namensraum mit Freigabefunktion ist).

```
|}
```

==Auswirkungen auf semantische Attribute ==

Wenn in einem Namensraum gleichzeitig mit der Seitenfreigabe auch [[Handbuch:Semantic MediaWiki|Semantic MediaWiki]] aktiviert ist, sind je nach Freigabestatus der Seite folgende Attribute für SMW-Abfragen verfügbar:

```
{| class="wikitable" style="width:100%;"
```

!Seitenstatus**! Verfügbare Attribute**

|-

|Erstentwurf**|Aktuelle Werte**

|-

|Freigegeben**|Aktuelle Werte**

|-

|Entwurf**|Werte der freigegebenen Version (Standardeinstellung)**

|-

|Impliziter Entwurf**(Änderungen an eingebunden Ressourcen)****|Werte der freigegebenen Version**

|}

Die Darstellung der semantischen Attribute wird über folgende Einstellung bestimmt:<syntaxhighlight lang="text">

\$bsqFlaggedRevsConnectorStabilizeSMWPropertyValues = true;

</syntaxhighlight>Über "LocalSettings.php" im Serverdateisystem kann dieser Wert auf "false" gesetzt werden. Dies bewirkt, dass bei Entwurfsseiten die Attributswerte der Entwurfsversion abgefragt werden.

==Qualitätsmanagement Überblick==

Die Spezialseite "Spezial:Qualitätsmanagement Überblick" ermöglicht es Benutzern mit Admin- oder Reviewer-Rechten, den Freigabestatus aller Wikiseiten zu sehen und entsprechend zu filtern.

[[Datei:Handbuch:qm-overview-DE.png|zentriert|mini|650x650px|Spezialseite Qualitätsmanagement Überblick]]

{{ Box Links**|Thema2=**[[Referenz:FlaggedRevs]]**|Thema1=**[[Qualitätsmanagement|Qualitätsmanagementwerkzeuge]]**|Thema3=**[[Referenz:BlueSpiceFlaggedRevsConnector]]}**[[de:{{ FULLPAGENAME }}]]**

[[en:Manual:Extension/FlaggedRevisions]]

[[Category:Qualität]]

<references />

Version vom 22. März 2022, 12:05 Uhr

Massenfreigabe über Skript

Über das Skript `extensions/BlueSpiceFlaggedRevsConnector/maintenance/BSBatchReview.php` können alle Seitenentwürfe im Wiki freigegeben werden. Dies betrifft sowohl Erstentwürfe, Entwürfe von Seiten mit bereits freigegebenen Versionen und Entwürfe für eingebundene Ressourcen.

Die Seiten werden hierbei pro Namensraum freigegeben und über einen Benutzer mit Admin-Rechten:

```
php extensions/BlueSpiceFlaggedRevsConnector/maintenance/BSBatchReview.php --username WikiSysop --namespace 3000
```

Bei einer großen Anzahl von betroffenen Namensräumen kann alternativ eine Liste mit Seitentiteln oder Seiten-IDs als txt-Datei angegeben werden. Diese Liste kann gegebenenfalls über eine [SMW-Abfrage](#) erstellt werden.